

bareiss®

 QuickMeasure




YOUR FREE SOFTWARE FOR EASY MEASUREMENTS.

bareiss.de

HOW TO REGISTER YOUR COMPLEMENTARY SOFTWARE FOR YOUR HPE III OR DIGI TEST.

- 1 Submit your data on the Bareiss Webpage:
(bareiss.de > service > registration-quickmeasure)

You will receive a download link for the software via email.
Install the software after downloading the setup.




Registration:



- 2 After installing the software, log in using the standard credentials provided:

Username: Admin
Password: admin



- 3 After entering, you will be automatically redirected to set your personal password.

4 Connect your hardness tester to the computer and note the COM port of your device using the Windows Device Manager.

5 Now set up the interface of the BareissOne software with your hardness tester device.

1 Select the 'Instrument Setting' tab under 'Configuration'.

2 Under 'Add Device', select your device from the options provided.


The free QuickMeasure is available for the HPE III and digi test II.

3 Enter the COM port of your device in the 'Address' field.

4 Click on 'Check Connection'.

5 If the connection is successful, the status will change to green.


6 Save the settings.



6 Click on QuickMeasure in the start screen and select your device.



7 The software is ready to use!




QuickMeasure is a free software for single measurement capture. More features such as batch measurement, test plan management, and test reports are available in the paid full version BareissOne. For more information, contact sales@bareiss.de.

QuickMeasure is a module in the BareissOne software. Please log in to www.bareiss.tv for more infos.

SOFTWARE ZUR MESSWERTERFASSUNG INSTALLATIONSANLEITUNG

- 1 Registrieren Sie sich auf www.bareiss.de
(bareiss.de > service > registrierung-quickmeasure)

Sie erhalten einen Download-Link der Software per Email.
Installieren Sie die Software nach dem Download des Setups.




Zur Registrierung:



- 2 Nach Installation der Software loggen Sie sich über „Please login“ mit den Standard-Zugangsdaten ein.

Benutzername: Admin

Passwort: admin




- 3 Nach der Eingabe werden Sie automatisch zur Vergabe Ihres persönlichen Passwortes weitergeleitet.

4 Verbinden Sie Ihr Härteprüfgerät mit dem Computer und notieren Sie sich über den Windows Gerätemanagers den COM-Port Ihres Gerätes.

5 Richten Sie nun die Schnittstelle der BareissOne Software zu Ihrem Härteprüfgerät ein.


- 1** Wählen Sie unter „Configuration“ den Tab „Instrument Setting“ aus.
- 2** Wählen Sie unter „Add Device“ bei „Device“ Ihr Gerät aus. Das kostenlose QuickMeasure wird für das HPE III und digi test II angeboten.
- 3** Geben Sie bei „Adress“ den COM-Port Ihres Gerätes ein.
- 4** Klicken Sie auf „Check Connection“.
- 5** Bei erfolgreicher Verbindung ändert sich der Status auf grün.
- 6** Speichern Sie die Einstellungen.



6 Klicken Sie im Startscreen auf QuickMeasure und wählen Sie Ihr Gerät aus.



7 Die Software ist startbereit.



QuickMeasure ist eine kostenlose Software zur Erfassung von Einzelmessungen. Mehr Funktionen wie beispielsweise Reihensmessung, Prüfplanverwaltung sowie Prüfprotokolle erhalten Sie in der kostenpflichtigen Vollversion BareissOne. Mehr Infos unter sales@bareiss.de

QuickMeasure ist eine kostenfreie Software für Ihr HPE III und digi test und stellt einen Teilbereich der kostenpflichtigen Software BareissOne dar. Mehr Infos finden Sie unter www.bareiss.tv.

HARDNESS



VISION



REBOUND | ABRASION



RHEOLOGY



OUR SERVICES

- ✓ Offering DAkkS calibration services in accordance with ISO 1725 from our global calibration centers in Europe, Asia and North America.
- ✓ Complimentary pre-sales product consultation and trial testing.
- ✓ Contractual services for bulk sample testing with certified test equipment.
- ✓ Courtesy devices available in certain countries.
- ✓ Leasing plan available for selected models in certain countries.
- ✓ On-site calibrations available in certain countries.
- ✓ All-inclusive calibration services including validation, maintenance, adjustment and repair (if required).
- ✓ Reconditioned devices available at discounted prices with an extended 1-year manufacturer's warranty.

Bareiss Prüfgerätebau GmbH Germany
sales@bareiss.de | www.bareiss.de

Bareiss Shanghai Limited China
central@bareiss.cn | www.bareiss.cn

Bareiss North America inc. Canada
info@bareiss-testing.com | www.bareiss-testing.com

Bareiss Taiwan Technology Co., Ltd. Taiwan
central@bareiss.tw | www.bareiss.tw

k78-01558 | 01/2024



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-15206-01-00

Laboratory accredited by DAKKS according to
DIN EN ISO/IEC 17025:2018. The accreditation is only
valid for the scope of accreditation mentioned in the
document annex D-K-15206-01-00.



bareiss.de